


メールアドレスの設定を行う際には、「メールアドレス設定のお知らせ」またはマイページでメールアドレスを取得された際のアカウント情報のメモをお手元に準備ください。




1. iPhoneを起動し、ホーム画面から[設定]をタップします。



2. [設定]画面が表示されますので、[パスワードとアカウント]をタップします。



3. [パスワードとアカウント]画面内の[アカウントの追加]をタップします。



4. [アカウントを追加]の画面で[その他]をタップします。



5. [メールアドレスの追加]をタップします。

キャンセル	新規アカウント	次へ
名前	伊藤忠太郎	
メール	*****@***.bb4u.ne.jp	
パスワード	●●●●●●●●	
説明	***.bb4u.ne.jp	

6. 「新規アカウント」の画面が表示されるので、以下の情報を入力し、「次へ」をタップします。

【名前】 任意の名前を入力します。

【メール】 「メールアドレス設定のお知らせ」またはマイページのアカウント情報に記載されているメールアドレスを入力します。

【パスワード】 「メールアドレス設定のお知らせ」に記載されているパスワード、またはマイページでメールアドレスを取得した際にお客様が設定したパスワードを入力します。

【説明】 入力する必要はありません。

※ 「メール」に入力すると自動的に表示されます

キャンセル 新規アカウント 次へ

IMAP POP

名前 伊藤忠太郎

メール *****@***.bb4u.ne.jp

説明 ***.bb4u.ne.jp

受信メールサーバ

ホスト名 mbox.mose-mail.jp

ユーザ名 *****@***.bb4u.ne.jp

パスワード ●●●●●●●●

送信メールサーバ

ホスト名 mbox.mose-mail.jp

ユーザ名 *****@***.bb4u.ne.jp

パスワード ●●●●●●●●

6. [IMAP] を選択し、必要な情報を以下のように入力します。

<受信メールサーバ>

【ホスト】〔mbox.mose-mail.jp〕と入力します。

【ユーザー名】「メールアドレス設定のお知らせ」、またはマイページのアカウント情報に記載されているメールアドレスを入力します。

【パスワード】「メールアドレス設定のお知らせ」に記載されているパスワード、またはマイページでメールアドレスを取得した際にお客様が設定したパスワードを入力します。


<送信メールサーバ>

【ホスト】〔mbox.mose-mail.jp〕と入力します。

【ユーザー名】「メールアドレス設定のお知らせ」、またはマイページのアカウント情報に記載されているメールアドレスを入力します。

【パスワード】「メールアドレス設定のお知らせ」に記載されているパスワード、またはマイページでメールアドレスを取得した際にお客様が設定したパスワードを入力します。

入力完了後、画面右上の「次へ」をタップします。



8. メールを[緑色のオンの状態]にし、右上の[保存]をタップします。



9. 新しいメールアドレスが追加され、設定終了です。
設定完了後にホーム画面に戻り、メールアプリを
起動して、[受信トレイ]を確認します。

