



メールアドレスの設定を行う際には、「メールアドレス設定のお知らせ」またはマイページでメールアドレスを取得された際のアカウント情報のメモをお手元に準備ください。

【ご注意】

Windows メールは、Windows アップデートの実行後に何らかの不具合が発生するケースが多発しておりメールソフトとしてのご利用を推奨いたしません。




1. タスクバーの[スタート]を開き、タイルにある[メール]をクリックして、メールアプリを起動します。




タイルに無い場合は、アプリの一覧をスクロールして[メール]を見つけ、クリックしてください。




2. [アカウントの追加]画面が表示されます。




2.1. [アカウントの追加]が表示されない場合は、まずメールアプリの[設定]をクリックします。



2.2. [アカウントの管理]をクリックします。



2.3. [アカウントの追加]をクリックします。
[アカウントの追加]画面が表示されます。



3. [アカウントの追加]画面の、[詳細設定]をクリック
します。



4.[インターネット メール]をクリックします。

5.[インターネット メール アカウント]画面が表示されます。

「メールアドレス」「ユーザー名」「アカウント名」には、「メールアドレス設定のお知らせ」またはマイページのアカウント情報に記載されているメールアドレスを入力します。

「パスワード」には、「メールアドレス設定のお知らせ」に記載されているパスワード、またはマイページでメールアドレスを取得した際にお客様が設定したパスワードを入力します。

**BB4Uで取得したメールアドレス
を入力してください。**

**メールアドレス取得時に設定され
たパスワードを入力してください。**

アカウントの追加

インターネット メール アカウント

メールアドレス
*****@***.bb4u.ne.jp

ユーザー名
*****@***.bb4u.ne.jp

例: kevinc, kevinc@contoso.com, domain#kevinc

パスワード
●●●●●●●●

アカウント名
*****@***.bb4u.ne.jp

この名前を使用してメッセージを送信

✓ サインイン × キャンセル

「この名前を使用してメッセージを送信」は、メール送信時に差出人として記載される名前です。ご本名でも任意の名称(インターネット上のハンドルネームなど)でもかまいません。

「受信メールサーバー」と「送信メールサーバー」には、[mbox.mose-mail.jp] と入力します。

「アカウントの種類」はIMAP4を指定します。

メール送信時に差出人として記載される名前です。
任意の名前を入力してください。

「mbox.mose-mail.jp」と入力します。

IMAP4を指定してください。

The screenshot shows a dialog box titled "アカウントの追加" (Add Account) with the following fields and annotations:

- インターネット メール アカウント** (Internet Mail Account)
- この名前を使用してメッセージを送信** (Use this name to send messages): A red box highlights the input field containing "伊藤志太郎" (Shirohito Ito). A red arrow points from the text "メール送信時に差出人として記載される名前です。任意の名前を入力してください。" to this field.
- 受信メール サーバー** (Incoming Mail Server): A blue box highlights the input field containing "mbox.mose-mail.jp". A blue arrow points from the text "「mbox.mose-mail.jp」と入力します。" to this field.
- アカウントの種類** (Account Type): A red box highlights the dropdown menu showing "IMAP4". A red arrow points from the text "IMAP4を指定してください。" to this dropdown.
- メールの送信 (SMTP) サーバー** (Mail Sending (SMTP) Server): A blue box highlights the input field containing "mbox.mose-mail.jp". A blue arrow points from the text "「mbox.mose-mail.jp」と入力します。" to this field.
- 送信サーバーには、認証が必要です (Authentication is required for the sending server).
- Buttons at the bottom: ✓ サインイン (Sign In) and ✕ キャンセル (Cancel).

アカウントの追加

インターネット メール アカウント
mbox.mose-mail.jp

アカウントの種類
IMAP4

メールの送信 (SMTP) サーバー
mbox.mose-mail.jp

- 送信サーバーには、認証が必要です
- 送信メールに同じユーザー名とパスワードを使用する
- 受信メールには SSL が必要
- 送信メールには SSL が必要

✓ サインイン × キャンセル

4つのチェックボックスが全て有効であることを確認し、「サインイン」をクリックします。

アカウントの追加

すべて完了しました。
アカウントは正常にセットアップされました。

✉ *****@***.bb4u.ne.jp


✓ 完了

6. [すべて完了しました。]画面が表示されたら、[完了]をクリックします。




7.完了後、メールアプリ画面に「アカウント

*****@***.bb4u.ne.jpにアクセスできません
でした。」というメッセージが表示される場合は、
左側のメールアドレス横の「！」マークのアイコ
ンをクリックしてください。



8.[証明書を信頼できません]画面が表示されますので、
「続行」をクリックしてください。



9.以上で設定は完了です。

※メールサーバーとの同期には少々時間がかかる
ことがあります。